




PROXY AYARLARI

Internet Explorer için:







Yerel Ağ (LAN) Ayarları

Otomatik Yapılandırma
Otomatik yapılandırma, yaptığınız ayarları değiştirebilir. Bu ayarların kullanılması için otomatik yapılandırmayı devre dışı bırakın.

Ayarları otomatik olarak algıla

Otomatik yapılandırma komut dosyası kullan

Adres:

Ara sunucu

Yerel ağınız için bir proxy sunucu kullanın (Bu ayarlar çevirmeli bağlantılarda ya da VPN bağlantılarında geçerli olmaz).

Adres: B. Nok.:

Yerel adresler için proxy sunucuyu atla


Adres: proxy.balikesir.edu.tr

Bağlantı Noktası (B. Nok): 3128

Kullanıcı Adı: Kimlik Kullanıcı Adı (T.C Kimlik No)

Şifre : Kimlik Şifreniz

Chrome için:



Ayarlar x

chrome://settings

Chrome

Geçmiş

Uzantılar

Ayarlar

Yardım

Ayarlar

Yazım hatalarının çözülmesine yardımcı olması için bir web hizmeti kullan

Kullanım istatistiklerini ve çökme raporlarını otomatik olarak Google'a gönder

Tarama trafiği ile birlikte bir "Do Not Track" isteği gönder

Şifreler ve formlar

Web formlarını tek bir tıklamayla doldurmak için Otomatik Doldur özelliğini etkinleştir. [Otomatik Doldurma ayarlarını düzenle](#)

Web'de girdiğim şifreleri kaydetmeyi öner. [Kaydedilen şifreleri yönetin](#)

Web içeriği

Yazı tipi boyutu: Orta Yazı tiplerini özelleştir...

Sayfa yakınlaştırma: %100

Ağ

Google Chrome, ağa bağlanmak için bilgisayarınızın sistem proxy ayarlarını kullanıyor.

[Proxy ayarlarını değiştir...](#)

Diller

Chrome uygulamasının dilleri nasıl işleyeceğini ve görüntüleyeceğini değiştir


[Dil ve giriş ayarları...](#)

Okuduğumdan farklı dillerdeki sayfaları çevirmeyi öner. [Dilleri yönet](#)

Geri kalan kısım Internet Explorer ile aynı. Proxy adresi ve bağlantı noktası girilir.

Mozilla Firefox için:

Araçlar Menüsü --> Seçenekler tıklanır



Ağ Sekmesi → Ayarlar Düğmesi tıklanır

Bağlantı Ayarları

İnternete erişmek için vekil sunucuları yapılandır

Vekil sunucu yok

Bu ağın vekil sunucu ayarlarını kendiliğinden tanı

Sistem vekil sunucu ayarlarını kullan

Vekil sunucuyu elle ayarla:

H_TT_P vekil sunucusu: proxy.balikesir.edu.tr İletişim noktası: 3128

Tüm iletişim kuralları için bu vekil sunucuyu kullan

S_SL vekil sunucusu: 109.104.144.42 İletişim noktası: 8080

E_TP vekil sunucusu: 109.104.144.42 İletişim noktası: 8080

S_OC_KS sunucusu: 109.104.144.42 İletişim noktası: 8080

S_OC_KS v4 S_OC_KS v5

Vekil sunucu kullanma:

localhost, 127.0.0.1, stealthy.co

Örnek: .mozilla.org, .com.tr, 192.168.1.0/24

Otomatik vekil sunucu ayarlama URL'si:

Yeni

Tamam Vazgeç Yardım

Resimde görüldüğü gibi gerekli bilgiler girilir. T.C Kimlik No ve Kimlik Şifresi ile bağlanılır.